

Todas as fotos e imagens inseridas no programa LimerSoft SisVendas são incorporadas no banco de dados. Por isso, recomendamos que as imagens tenham tamanho máximo entre 50k à 80k, preferencialmente formato BMP ou JPEG. As dimensões das imagens são igualmente importantes e também podem pesar no banco de dados, desse modo recomendamos dimensões 220x176 ou menores. Neste tutorial, Utilizaremos o programa Fotosizer para redução de transformações de imagens. Esse programa pode ser baixado gratuitamente pelo link: <http://www.fotosizer.com/Download.aspx>, clique em download free.

1. Insira todas as imagens em todas as em uma única pasta e crie outra pasta no sistema operacional Chamado fotos reduzidas.
2. No Fotosizer clique em selecionar pasta e seleciona a pasta com as imagens.
3. Em tamanho selecione Pré-definido – Ipod Foto 220x176.
4. Selecione as opções Não ampliar se for menor e manter proporção.
5. Em pasta de destino selecione a pasta de Fotos reduzidas.
6. Formato de saída selecione as preferências BMP ou JPEG.
7. Por último clique em Iniciar.

The screenshot displays the Fotosizer v2.9.0.548 interface. The main window is titled 'Selecionar imagens' and shows a list of 23 images. The right-hand panel is titled 'Tamanho' and contains several settings:

- Tamanho:** 'Pré-definido' is selected with a dropdown menu showing '40%'.
- Checkboxes:** 'Inverter Largura e Altura na reorientação' is unchecked. 'Não ampliar se for menor' and 'Manter proporção' are checked.
- Efeitos, Rotação, Diversos, Destino:** These sections are visible but not fully expanded.
- Pasta de destino:** The dropdown menu is set to 'C:\Users\Lucieine\Desktop\Compactada'.
- Formato de saída:** 'JPEG (.JPG)' is selected.
- Nome do arquivo:** 'Criar cópias' is selected. The 'Máscara do nome do arquivo' is set to '&P; (Copy)'. The checkbox 'Alterar as extensões de arquivo a ser minúsculas' is unchecked.

At the bottom of the window, the 'Iniciar' button (a green play icon) is highlighted with a red box.